1. 安裝 Dosbox

https://www.dosbox.com/




2. 下載 MASM611




3. 下載 debug.exe


http://www.mediafire.com/file/bopdmu16tav8thg/debug.zip



- 4. 把 MASM611 放到 C 槽
- 5. 把 debug.exe 放到 MASM611 資料夾裡




6. 先執行 MASM611 程式,目的是讓他在 C:\Users\E901\APPData\Local 產生 DOSBox 資料夾



7. 勾選副檔名及隱藏資料夾



- 8. 找到 dosbox-0.74.conf 檔,且右鍵編輯文檔
- 9. C:\Users\E901\AppData\Local\DOSBox



10. 下拉文檔底部輸入這兩行文字且存檔

```
ipx=false

[autoexec]
# Lines in this section will be run at startup.
# You can put your MOUNT lines here.

mount c: C:\masm611
c:
```

11. 再次執行 MASM611 即可

